



DuoSTATION[®]

Uppdateringsguide v6.0 SR-1

Innehåll

Innehåll	2
Uppdatera till v6.0 SR-1.....	3
Allmän information	3
Instruktioner	3
Uppföljning.....	4
Kontakta oss	4

Uppdatera till v6.0 SR-1

Allmän information

I det här dokumentet finns steg-för-steg instruktioner för hur ni uppdaterar till v6.0 SR-1.

Se till att v6.0 är installerad INNAN ni gör den här uppdateringen. [Kontakta oss](#) om ni har en äldre version och inte vet hur man uppdaterar till v6.0.

I texten hänvisar <DuoSTATION-server> till namnet på servern där DuoSTATION är installerad. <DuoSTATION-mapp> hänvisar till den mappen på <DuoSTATION-server>, där DuoSTATION-filerna ligger installerade. Oftast är denna mapp utdelad som "DuoSTATION" och bl.a. finnas filen DSManager.exe i mappen.

Tips! Sök och ersätt alla <DuoSTATION-mapp> i detta dokument med den riktiga sökvägen och ordet <DuoSTATION-server> med namnet på den server där DuoSTATION är installerad.

OBS! Uppdateringen ska endast utföras på DuoSTATION v6.0. För att kontrollera vilken version ni har, starta DuoSTATION Manager. Längst ner ser ni versionsnumret. Om det står 6.0.0.x har ni v6.0 och kan uppdatera.

Efter uppdateringen är versionen 6.0.1.6.

Läs igenom alla steg INNAN ni börjar med uppdateringen.

Har ni frågor, känner er osäkra eller behöver hjälp, [kontakta oss](#) så hjälper vi er.

Instruktioner

1. Logga in som administratör på <DuoSTATION-server> direkt eller via fjärrskrivbord.
2. Stoppa alla DuoSTATION-tjänster som körs på <DuoSTATION-server>.
3. Stoppa de "webb-siter" i IIS som kör webb-delen av helpdesk.
4. Se till att ingen arbetar med filerna i mappen <DuoSTATION-mapp>.
5. Gör backup på alla filer och undermappar i <DuoSTATION-mapp>.
6. Gör backup på databasen. Uppdateringen innebär inga förändringar i databasen, men vi rekommenderar att man alltid gör backup innan en uppdatering.
7. Ladda ner uppdateringen från:
<http://download.programduon.se/duostation/v6.0/DSv6.0SR1.zip>
Spara filen i mappen <DuoSTATION-mapp>.
8. Packa upp <DuoSTATION-mapp>\DSv6.0SR1.zip till mappen <DuoSTATION-mapp>\DSv6.0SR1.
9. Flytta filerna i <DuoSTATION-mapp>\DSv6.0SR1 till <DuoSTATION-mapp>.
10. I vissa installationer finns en del speglade filer på andra platser. Exempelvis om ni har en Novell-miljö. Eller om ni använder flera webb-sajter. Tänk på att även uppdatera de filerna.
11. Starta de DuoSTATION-tjänster som stoppades i [punkt 2](#) på <DuoSTATION-server>.
12. Starta de webb-sajter som stoppades i [punkt 3](#).

Uppföljning

Kontrollera att uppdateringen är klar genom att t.ex. starta DuoSTATION Manager. I statusraden ska versionen vara 6.0.1.6.

Tacksam om ni skickar oss en mail till info@duostation.se när uppdateringen är klar.

Det blir då lättare för oss att hålla våra system uppdaterade med vilken version ni använder.

Samtidigt vill vi att ni lämnar synpunkter på hur uppdateringen fungerat. Om det har varit enkelt att följa instruktioner eller om några problem uppstått.

Kontakta oss

ProgramDuon AB

Maskingatan 5

417 64 Göteborg

Telefon 031-7096060

E-post info@duostation.se

Support support@duostation.se

Webb www.duostation.se